


# Настройка работы интеграции

При наличии интеграции с BATC MangoTelecom сотруднику, имеющему административные права требуется провести настройку взаимодействия.

Зайдите в личный кабинет MangoTelecom и перейдите в раздел “Интеграции”



В данном разделе выберите функционал API Коннектор

Для крупных клиентов


 <b>API коннектор</b> Универсальный инструмент для интеграции функционала платформы MANGO OFFICE с вашим бизнес-приложением	 <b>Google контакты</b> Автоматически добавлять контакты из GSuite или Google контакты в адресную книгу MANGO OFFICE
 <b>LDAP</b> Удобство управления карточками сотрудников. Удобная авторизация для сотрудников.	 <b>Вебхуки</b> Инструмент для выполнения действий с вашей Виртуальной АТС из внешних систем.

Если услуга не подключена - Подключите ее

После интеграции вам станут доступны различные функции:

- Всплывающая карточка клиента и уведомление о


- Автоматический импорт данных коллтрекинга для



аналитических отчетов в вашей системе.  
и формирование списка и групп  
в, адресной книги контактов.  
е истории коммуникаций с клиентом —  
SMS-сообщений.  
записей разговоров и возможность  
звать их в вашем приложении.

Перейдите в настройки API коннектора и установите следующие значения:


- Разрешенные IP - адреса - Свободный доступ
- Записи разговоров - Поставить отметку
- Версия событий - Версия 2



Ниже в блоке “Внешние системы” укажите следующие параметры:

- Элемент нумерованного списка Адрес внешней системы - Ваш “белый” IP-адрес или имя домена плюс номер порта взаимодействия (по умолчанию 8082), далее “/mangotelecom”





- SSL-сертификат - Не проверять сертификат
- Ограничение и фильтры на отправку данных по событиям API - снять все отметки

Внешняя система 1

Укажите данные внешней системы, чтобы Виртуальная АТС могла отправлять ей информацию о звонках и другие данные.

Адрес внешней системы

SSL-сертификат

Сертификат выдан удостоверяющей компанией (Thawte, VeriSign, GeoTrust, RapidSSL и др.)

Выпущен и установлен самоподписной сертификат

Не проверять сертификат


Ограничения и фильтры на отправку данных по событиям API

- Настроить отправку событий по звонкам
- Не пробрасывать идентификатор SIP\_Call\_ID из внешней системы
- Не отправлять уведомления о нажатиях DTMF-клавиш клиентом в IVR (событие events/dtmf)
- Не отправлять уведомления о состоянии записи разговоров (событие events/recording)
- Не отправлять события о готовности для скачивания файла записи разговора (событие events/record/added)
- Не отправлять события о статистике диалогов робота (событие events/robots/stats)
- Не отправлять информацию о статусе доставки SMS-сообщений (событие events/sms)
- Не отправлять информацию о событиях в Адресной книге на указанный адрес внешней системы (события events/ab)
- Не отправлять события о завершении процесса распознавания тематик (событие events/record/tagged)
- Не отправлять события Манго Диалоги (событие events/md/\*)

Нажмите кнопку “Сохранить”

Далее скопируйте настройки АТС в системные данные МИС **MGERM**

- Уникальный код вашей АТС → Уникальный идентификатор АТС Mango Telecom
- Ключ для создания подписи → Ключ для создания подписи АТС Mango Telecom



На этом настройка завершена.

При использовании Контакт-Центра от Манго телеком требуется провести дополнительную настройку по [инструкции](#)

### Устаревшее

### Настройка работы системы с API MANGO TELECOM

From:  
<http://mgdemo.ru:5555/> - МИС Mgerm

Permanent link:  
<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=mangotelecom:expert:expert&rev=1731400188>

Last update: 12-11-2024 08:29

