


Работа с колонтитулами PDF

В МИС реализован механизм отображения колонтитулов на страницах при формировании PDF документа. Для настройки колонтитула перейдите в редактор колонтитулов.

Путь до настроек колонтитулов PDF



Если данного пункта меню нет, обратитесь в техническую поддержку

Перед Вами откроется механизм управления колонтитулами

Общий вид настроек

Добавить условный колонтитул На страницу редактирования параметров системы На экран настроек системы

Условный колонтитул №1

Запись	Амбулаторная карта
Шаблон	dogovor_okazaniya_med_uslug_2019.html
Колонтитул	Верный колонтитул
Тип страницы	Все страницы
В каких случаях добавлять	Любой вариант
Текст колонтитула (HTML)	ЦЗ виктория Страница [PAGE] из [nb] страниц

Укажите запись или оставьте пустым

Укажите шаблон или оставьте пустым

Выберите тип колонтитула

Выберите на каких страницах отображать.

Выберите при каком действии отображать колонтитулы

Введите HTML колонтитула. Можно использовать следующие константы:

- [nb] - количество страниц в документе
- [PAGE] - номер текущей страницы
- [DATE [format]] - будет вставлена текущая дата по формату (Пример [DATE 6-m-Y])
 ▶ Описание формата

Сохранить Удалить

Описание кнопок и полей:

- **Добавить условный колонтитул** - Позволяет добавить новое правило отрисовки колонтитулов
- **На страницу редактирования параметров системы** - Переход на страницу редактирования параметров системы - **На экран настроек системы** - Возврат к экрану "Настройка" - **Условный колонтитул №<Число>** - При клике по данному

полю описание будет свернуто - Запись - Позволяет выбрать запись, для которой будет действовать данный колонтитул (если не указано, то колонтитул распространяется для всех записей) - Шаблон - Позволяет указать шаблон, для которого будет действовать данный колонтитул (если не указано, то колонтитул распространяется для всех шаблонов) - Колонтитул - Выбор расположения колонтитула из вариантов: - Верхний колонтитул - Нижний колонтитул - Тип страницы - позволяет указать на каких страницах отображается колонтитул: - На всех страницах - Только на нечетных страницах - Только на четных страницах - В каких случаях добавлять - Позволяет ограничить использование колонтитула по типу формирования PDF: - Любой вариант - Только при печати - Только при формировании PDF для распечатки - Только при подписании ЭЦП - Колонтитул будет выводиться только в случае, если PDF будет отправлен на подписание ЭЦП - Текст колонтитула - HTML разметка для формирования колонтитула. Могут быть использованы теги из шаблонов. - Сохранить - При нажатии на кнопку все поля колонтитула будут сохранены - Удалить - При нажатии на кнопку, текущий условный колонтитул будет удален Колонтитулы, оформленные на одинаковое условие (одинаковый шаблон, одинаковая запись, одинаковая позиция и одинаковый тип отображения), добавляются последовательно друг к другу.
=====

From:
<http://mgdemo.ru:5555/> - МИС Mgerm

Permanent link:
http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=expert:templates:pdf_colontitles

Last update: 16-05-2024 16:31

